


# Oppsett av epost i Microsoft Windows Live Mail

Følgende er en veiledning for å sette opp din epostkonto Microsoft Windows Live Mail. Før du begynner skal du starte epostprogrammet. Dersom du ikke er komfortabel med å bytte mellom vinduer kan du med fordel skrive ut denne veiledningen.

Du behøver passordet for din epostkonto underveis i oppsettet. Dersom du er usikker på passordet kan du logge på Kontrollpanelet med kundenummer og passord for å sette et nytt passord for epostkontoen.

## Legg til ny konto

Klikk 'Legg til e-postkonto'.



## Epostadresse

Angi din epostadresse i feltet for 'E-postadresse:' og skriv inn ditt passord i feltet 'Passord:'.

Huk av for 'Husk passord'.

Angi navnet ditt i feltet for 'Visningsnavn:' og klikk 'Neste/Next'.

Legg til en e-postkonto

Angi informasjonen om e-postkontoen din nedenfor:

E-postadresse:  [Få en gratis e-postkonto](#)

Passord:

Husk passord

Hvordan skal navnet ditt vises i e-postmeldinger som sendes fra denne kontoen?

Visningsnavn:    
 Eksempel: Jens Jensen

Konfigurer serverinnstillingene manuelt for e-postkonto

Next Cancel

## Velg IMAP eller POP3 (vi anbefaler IMAP).

### POP3

Når du bruker POP3 lagres meldingene dine på vår epost-server etterhvert som de kommer inn. Når du sjekker epost lastes de ned til din maskin og slettes fra vår epost-server.

### IMAP

IMAP, eller *Internet Message Access Protocol*, er et nyere alternativ for å laste ned epost. Når du bruker IMAP lagres fortsatt meldingene dine på vår epost-server etterhvert som de kommer inn, men Outlook laster ned en kopi av meldingene dine, og de blir ikke slettet fra vår server før de slettes i ditt Outlook.

Vi anbefaler på det sterkeste IMAP. Ved bruk av IMAP vil din epost til enhver tid være tilgjengelig i Webmail. IMAP er dessuten høyst nødvendig dersom du ønsker å bruke din mobiltelefon for å lese epost, eller sette opp kontoen på flere maskiner.

Innkommende epostserver (POP3, IMAP eller HTTP)

tornado.email

Server for utgående epost (SMTP)

tornado.email

Legg merke til at her skal port for utgående server være '587'.

Merk av 'Utgående server krever godkjenning'.

Klikk deretter 'Neste/Next'.

Legg til en e-postkonto

[Hvor finner jeg informasjonen om e-postserveren min?](#)

Informasjon om innkommende server

Server for innkommende e-post er en **IMAP** -server.

Innkommende server: **tornado.email** Port: **143**

Denne serveren krever en sikker tilkobling (SSL)

Logg på med: **Kartekstgodkjenning**

Påloggings-ID (hvis den er forskjellig fra e-postadressen):  
**din@epostadresse.no**

Informasjon om utgående server

Utgående server: **tornado.email** Port: **587**

Denne serveren krever en sikker tilkobling (SSL)

Min utgående server krever godkjenning

**Next** **Cancel**

**Fullfør**

Klikk 'Lukk/Finish'.

