

Oppsett av epost på mobil og tablet - Android

Du behøver passordet for din epostkonto for å sette opp kontoen. Dersom du er usikker på passordet kan du logge på Kontrollpanelet med kundenummer og passord for å sette et nytt passord for epostkontoen.

PS: Du kan klikke på bildene under for å zoome inn.

Kontooppsett

Velg 'Epost' på din Android mobiltelefon, og trykk 'Innstillinger og dernest 'Legg til konto'.

Oppgi epostadresse og passord for kontoen og trykk 'Manuelt oppsett'.



Velg IMAP.



Inngående innstillinger

Oppgi informasjon for innkommende epost.

IMAP-server:

tornado.email

Port:

143

Påse at brukernavn og passord er fylt inn. Trykk 'Neste'.

Inngående innstillinger

Brukernavn
din@epostadresse.no

Passord
••••••••••

IMAP-server
tornado.email ?

Port
143

Sikkerhetstype
Ingen ▼

IMAP-stiprefiks
Valgfritt

FORRIGE **NESTE**

Utgående innstillinger


Oppgi informasjon for utgående epost.

SMTP-server:

tornado.email

Port:

Huk av for 'Krev pålogging'. Påse at brukernavn og passord er fylt inn. Trykk 'Neste'.



The screenshot shows an Android phone's settings screen for outgoing email. At the top, there is a blue header with the title "Utgående innstillinger". Below the header, the settings are as follows:

- SMTP-server:** tornado.email
- Port:** 587
- Sikkerhetstype:** Ingen (with a dropdown arrow)
- Krev pålogging.**
- Brukernavn:** din@epostadresse.no
- Passord:** masked with 10 dots

At the bottom of the screen, there are two buttons: "FORRIGE" and "NESTE". The phone's navigation bar at the very bottom shows the back, home, and recent apps icons.


Kontoinnstillinger

Angi kontrollfrekvens i nedtrekkslisten; velg tidsintervall eller 'Push' som gir deg meldinger i sanntid, eller 'Manuelt' som krever at du sjekker epost med applikasjonen for å motta nye meldinger.

Dager for synkronisering angir hvor mye epost som er tilgjengelig fra telefonen

uten tilkopling mot server.

Huk av for 'Synkroniser epost'. Trykk 'Neste'.



Angi kontonavn og ditt navn. Navnet vises i meldinger du sender fra mobiltelefonen.

Trykk dernest 'Fullfør oppsett'.



Du er nå ferdig og klar til å sende og motta epost :-)